EVAPOTRANSPIRACION

Mauricio Ortiz L.

Lab. Relación Suelo-Agua-Planta

Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF)

Calculo de ET para los cultivos

Evapotranspiración

La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no es fácil distinguir entre ambos procesos.

Evaporación

- Es el proceso mediante el cual el agua líquida es convertida en vapor de agua (vaporización).
- Para el cambio de estado de líquido a vapor se requiere energía, esta la provee la **radiación solar** y en menor medida la **temperatura**.
- La fuerza necesaria para remover el vapor de agua desde la superficie evaporante es la **diferencia de presión de vapor** entre la superficie evaporante y la atmósfera alrededor de ella.
- El reemplazo del aire saturado por aire seco depende en gran medida de la **velocidad del viento**.

Evapotranspiración de referencia (ET_0)

- Es la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia.
- La superficie de referencia es un prado que crece activamente, de 0,12m de altura, una resistencia fija de 70 s/m, un albedo de 0,23 y sin limitaciones de agua.
- El concepto de ET_0 fue introducido para estudiar la demanda evaporativa de la atmósfera independientemente del tipo de cultivo, del desarrollo del cultivo y de las practicas de manejo.
- ET_0 depende exclusivamente de parámetros climáticos, por lo que expresa el poder de evaporación de la atmósfera en una localidad específica y época del año.

Métodos de calculo de la Evapotranspiración de referencia a partir de información climática

- Temperatura: Hargraves, Blaney-Criddle, Thornthwaite
- Radiación: FAO-Radiación
- Temperatura y radiación: Priestley-Taylor, Jensen-Haise
- Temperatura, radiación, HR y velocidad del viento: Penman, Penman-Monteith

Balance de energía

- La evaporación de agua requiere cantidades relativamente altas de energía, ya sea en la forma de calor sensible o de energía radiante.
- El proceso de evapotranspiración es controlado por el intercambio de energía en la superficie de la vegetación y es limitado por la cantidad de energía disponible.
- Es posible predecir la evapotranspiración aplicando el principio de conservación de energía. La energía que llega a la superficie debe ser igual a la energía que sale de la superficie en el mismo periodo de tiempo.

BALANCE DE ENERGÍA

$$R_n = H + LE + G \text{ (cal cm}^{-2} \text{ min}^{-1}\text{)}$$

R_n = radiación neta

H = flujo de calor sensible

LE = flujo de calor latente

G = flujo de calor que ingresa al suelo

Estimación de ET_0

Método combinado (Penman)

$$ET_0 = c \left[\underbrace{\omega Rn}_{\text{Radiación}} + (1 - \omega) \underbrace{f(u)}_{\text{Aerodinámico}} (e_s - e_a) \right]$$

Donde, ET_0 = ET de referencia (mm día^{-1}).

ω = factor relacionado a la temperatura.

Rn = radiación neta (mm/ día).

$f(u)$ = función relacionada a la velocidad del viento.

$(e_a - e)$ = diferencia entre la presión de vapor a saturación a la temperatura media del aire y la presión de vapor actual del aire (mb).

c = factor de ajuste para compensar las condiciones climáticas del día y de la noche.

Evapotranspiración de referencia (ET_0)

- El método de Penman-Monteith es recomendado por FAO como el método para estimar la ET_0 .
- Este ha sido seleccionado porque se aproxima mucho a la ET_0 de un prado en la localidad evaluada, se basa en la física y incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos.

Método de Penman-Monteith

$$\lambda ET = \frac{\Delta(R_n - G) + \rho_a c_p \frac{(e_s - e_a)}{r_a}}{\Delta + \gamma \left(1 + \frac{r_s}{r_a}\right)}$$

- R_n : radiación neta
 G : flujo de calor que ingresa al suelo
 $(e_s - e_a)$: déficit de presión de vapor del aire
 ρ_a : densidad media del aire a presión constante
 c_p : calor específico del aire
 Δ : pendiente de la relación presión de vapor/ T°
 γ : constante psicrométrica
 r_s : resistencia de superficie (bulk)
 r_a : resistencia aerodinámica

Datos climáticos necesarios para calcular la Evapotranspiración según el método de Penman-Monteith

- Radiación solar
- Temperatura del aire
- Humedad atmosférica
- Velocidad del viento

Unidades

- La tasa de evapotranspiración normalmente se expresa como mm/tiempo.
- Si $1\text{mm}=0,001\text{m}$ y $1\text{ha}=10.000\text{m}^2$, la pérdida de 1mm corresponde a 10m^3 de agua/hectárea.
o sea $1\text{ mm/día} = 10\text{ m}^3/\text{ha día}$
- También puede ser expresada como energía recibida por unidad de área.
La energía se refiere a la energía o calor necesario para evaporar agua libre
→ Calor de Vaporización.
- El calor de vaporización es función de la temperatura.

- Ejemplo:
- a 20°C el calor de vaporización es de 2,45 MJ kg⁻¹
- Es decir, 2,45 MJ son necesarios para evaporar 1 kg ó 0,001 m³ de agua.
- 2,45 MJ m⁻² permiten vaporizar 0,001 m ó 1 mm de agua

	Altura	Volumen por unidad de area		Energía por unidad de area
	mm/día	m ³ ha ⁻¹ día ⁻¹	l s ⁻¹ ha ⁻¹	MJ m ⁻² día ⁻¹
1 mm día ⁻¹	1	10	0,116	2,45
1 m ³ ha ⁻¹ día ⁻¹	0,1	1	0,012	0,245
1 l s ⁻¹ ha ⁻¹	8,640	86,40	1	21,17
1 MJ m ⁻² día ⁻¹	0,408	4,082	0,047	1

Método de Evapotranspiración de bandeja (ET_0)

- Es la tasa de evaporación de una bandeja llena de agua.
- El diámetro es de 1,21m y la profundidad es de 0,254m.
- Se llena hasta 5 a 7,5 cm bajo el borde.
- Se mide por el descenso del nivel de agua durante un periodo de tiempo (mm/día).

Bandeja tipo A

- La bandeja entrega una medición del efecto integrado de la radiación, viento, temperatura y humedad en la evaporación de una superficie abierta de agua.
- Sin embargo este valor difiere de la evapotranspiración de cultivo por varios factores (albedo, almacenaje de calor en la bandeja, T° , turbulencia y humedad en la superficie, etc.).
- Este valor es corregido por un coeficiente de bandeja (k_p). Este depende del tipo de bandeja, cobertura y las condiciones de viento y humedad.
- Además considera si la bandeja se encuentra sobre césped o sobre suelo descubierto.

$$ET_0 = E_{\text{ban}} * k_p$$

Caso A

Caso B

Coefficientes del tanque evaporímetro (Kp) para el tanque Clase A para diversas localizaciones y ambientes de los tanques y varios valores de velocidad media de viento y de humedad relativa (Serie FAO Riego y drenaje No. 24)

Tanque Clase A	Caso A: Tanque situado en una superficie cultivada			Caso B: Tanque situado en un suelo desnudo				
	HR media	baja < 40	media 40-70	alta > 70	baja < 40	media 40-70	alta > 70	
Velocidad del viento (m s ⁻¹)	Distancia del cultivo a barlovento (m)				Distancia del barbecho a barlovento (m)			
Baja	1	,55	,65	,75	1	,7	,8	,85
< 2	10	,65	,75	,85	10	,6	,7	,8
	100	,7	,8	,85	100	,55	,65	,75
	1 000	,75	,85	,85	1 000	,5	,6	,7
Moderada	1	,5	,6	,65	1	,65	,75	,8
2-5	10	,6	,7	,75	10	,55	,65	,7
	100	,65	,75	,8	100	,5	,6	,65
	1 000	,7	,8	,8	1 000	,45	,55	,6
Alta	1	,45	,5	,6	1	,6	,65	,7
5-8	10	,55	,6	,65	10	,5	,55	,65
	100	,6	,65	,7	100	,45	,5	,6
	1 000	,65	,7	,75	1 000	,4	,45	,55
Muy alta	1	,4	,45	,5	1	,5	,6	,65
> 8	10	,45	,55	,6	10	,45	,5	,55
	100	,5	,6	,65	100	,4	,45	,5
	1 000	,55	,6	,65	1 000	,35	,4	,45

Class A pan with green fetch	$K_p = 0.108 - 0.0286 u_2 + 0.0422 \ln(\text{FET}) + 0.1434 \ln(\text{RH}_{\text{mean}}) - 0.000631 [\ln(\text{FET})]^2 \ln(\text{RH}_{\text{mean}})$
Class A pan with dry fetch	$K_p = 0.61 + 0.00341 \text{RH}_{\text{mean}} - 0.000162 u_2 \text{RH}_{\text{mean}} - 0.00000959 u_2 \text{FET} + 0.00327 u_2 \ln(\text{FET}) - 0.00289 u_2 \ln(86.4 u_2) - 0.0106 \ln(86.4 u_2) \ln(\text{FET}) + 0.00063 [\ln(\text{FET})]^2 \ln(86.4 u_2)$
Colorado sunken pan with green	$K_p = 0.87 + 0.119 \ln(\text{FET}) - 0.0157 [\ln(86.4 u_2)]^2 \ln(\text{RH}_{\text{mean}}) - 0.000053 \ln(86.4 u_2) \ln(\text{FET}) \text{RH}_{\text{mean}}$
Colorado sunken pan with dry fetch	$K_p = 1.145 - 0.080 u_2 + 0.000903 (u_2)^2 \ln(\text{RH}_{\text{mean}}) - 0.0964 \ln(\text{FET}) + 0.0031 u_2 \ln(\text{FET}) + 0.0015 [\ln(\text{FET})]^2 \ln(\text{RH}_{\text{mean}})$
Coefficients and parameters	<p>K_p pan coefficient []</p> <p>u_2 average daily wind speed at 2 m height (m s^{-1})</p> <p>RH_{mean} average daily relative humidity [%] = $(\text{RH}_{\text{max}} + \text{RH}_{\text{min}})/2$</p> <p>FET fetch, or distance of the identified surface type (grass or short green agricultural crop for case A, dry crop or bare soil for case B upwind of the evaporation pan)</p>
Range for variables	<p>$1 \text{ m} \leq \text{FET} \leq 1000 \text{ m}$ (these limits must be observed)</p> <p>$30\% \leq \text{RH}_{\text{mean}} \leq 84\%$</p> <p>$1 \text{ m s}^{-1} \leq u_2 \leq 8 \text{ m s}^{-1}$</p>

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVOS

La evapotranspiración de cultivos se obtiene de:

$$ET_c = ET_0 * k_c$$

Donde

ET_0 : evapotranspiración de referencia

K_c : coeficiente de cultivo

climate

Radiation
Temperature
Wind speed
Humidity

+

grass
reference
crop

well watered
grass

=

ET_0

ET_0

x

well watered crop

optimal agronomic conditions

=

ET_c

$K_s \times K_c$ adjusted

ET_0

x

water & environmental
stress

=

ET_c adj

Relación de Bowen

$$Rn = H + LE + G \text{ (cal cm}^{-2} \text{ min}^{-1}\text{)}$$

$$\frac{Rn}{LE} = \frac{H}{LE} + \frac{G}{LE} + \frac{LE}{LE}$$

$$LE = \frac{(Rn - G)}{(1 + H / LE)}$$

$$\beta = \frac{H}{LE} = \frac{k_H \rho_a c_a (dT_a / dz)}{k_w \rho_a (de_a / dz)}$$

$$LE = \frac{(Rn - G)}{(1 + \beta)}$$

Ejercicios

- Ejemplo:

Se midió la temperatura y la presión de vapor a dos alturas, $z_1 = 3\text{m}$ y $z_2 = 4\text{m}$, sobre un cultivo de maíz y se obtuvo los siguientes resultados:

- $T_{z_1}^{\circ} = 21^{\circ}\text{C}$
- $T_{z_2}^{\circ} = 20^{\circ}\text{C}$
- $e_{z_1} = 2,07\text{ kPa}$
- $e_{z_2} = 1,8\text{ kPa}$
- $R_n = 600\text{ W m}^{-2}$ y $G = 100\text{ W m}^{-2}$
- $\gamma = 0,067\text{ kPa K}^{-1}$ a 20°C y $P_a = 101\text{ kPa}$

$$\beta = \frac{\gamma(T_2 - T_1)}{(e_{z_2} - e_{z_1})} = 0,067\text{kPa} \cdot \text{K}^{-1} \frac{(293\text{K} - 294\text{K})}{(1,8\text{kPa} - 2,07\text{kPa})} = 0,248$$

$$LE = \frac{(R_n - G)}{(1 - \beta)} = \frac{(600\text{W} \cdot \text{m}^{-2} - 100\text{W} \cdot \text{m}^{-2})}{(1 + 0,248)} = 401\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$401\text{J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \times 3600\text{s} \cdot \text{h}^{-1} / (2,45 \cdot 10^6\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}) = 0,59\text{mm} \cdot \text{h}^{-1}$$

1. Determine las necesidades de agua para cada una de las fases del período vegetativo de una variedad de maíz, sembrada el 10 de octubre en Santiago y cuya información fenológica es:

Fase fenológica	Duración (días)	Kc (promedio de la fase)
Fase inicial	20	0,6
Fase de crecimiento activo	40	0,8
Fase de pleno desarrollo	50	1,5
Fase de maduración	30	0,7
TOTAL	140	

Los datos evaporimétricos y los coeficientes k_p determinados de acuerdo a las condiciones climáticas son:

	S	O	N	D	E	F	M
Ev (mm)	2,3	4,0	4,5	6,7	7,0	6,0	4,0
K_p	0,8	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Expresar los resultados en m^3/ha (considere que $1\text{ mm} = 10\text{ m}^3/ha$)

2. De acuerdo a los datos presentados, calcule el número de riegos y las fechas de riego (grafique). Considere que la temporada de riego comienza en septiembre y el cultivo se cosecha el 15 de enero.

CC = 30%

PMP = 18%

Da = 1,4 g cm⁻³

UR = 50%

Profundidad de raíces 50 cm

ETc Septiembre: 4 mm/día

ETc Octubre: 5 mm/día

ETc Noviembre: 6 mm/día

ETc Diciembre: 3 mm/día

ETc Enero: 0

Un cultivo de trigo en floración crece en un suelo franco con una profundidad de arraigamiento de 95 cm. El contenido de humedad del suelo a CC y PMP es de 0,3 g·g y 0,15 g·g⁻¹, respectivamente. La D_a del suelo es 1,2 g cm⁻³. La evapotranspiración promedio diaria para un cultivo de trigo en floración es de 5 mm día⁻¹.

a) Si el contenido actual de humedad es de 0,3 cm³ cm⁻³ desde la superficie hasta una profundidad de 120 cm ¿En cuantos días se regará el cultivo?

b) Si el UR es de 40% ¿En cuantos días se volverá a regar el cultivo?

c) Haga un gráfico altura de agua v/s tiempo en que aparezcan los riegos de a y b.