FI 2002
ELECTROMAGNETISMO Clase 11
Fuerza Electromotriz y Energía

LUIS S. VARGAS
Area de Energía
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

INDICE

- Fuerza electromotriz FEM
- Energía en términos de campo
- Fuerza eléctrica y energía

Fuerza electromotriz

¿Existen dispositivos capaces de mantener una diferencia de potencial entre dos conductores?

Si

Esto se logra mediante una fem o batería, la cual es un dispositivo que tiene la capacidad para mantener la diferencia de potencial constante entre sus bornes

$$V_Q - V_{-Q} = \Delta V = V_0 \text{ [volts]}$$



Fuerza electromotriz

Volviendo al ejemplo tenemos

$$V_1 - V_2 = \Delta V = V_0 \quad \text{[volts]}$$

$$V_1 - V_2 = -\int_l^0 \vec{E}_{\text{int}} \cdot d\vec{l}$$

$$\Delta V = V_0 = -E_0 y \,|_l^0 = El$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{V_0}{l}\,\hat{j}$$



Notar que el campo es función de la distancia de separación entre las placas

Fuerza electromotriz

Hagamos $l=x$ variable

$$V_1 - V_2 = \Delta V = V_0 \quad \text{[volts]}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{V_0}{x}\,\hat{j}$$



Usando la Ley de Gauss

$$\oiint_S \vec{E} \bullet d\vec{s} = \frac{Q_T}{\varepsilon_0} \qquad y \qquad Q_T = \sigma \Delta S$$

$$\oiint_S \vec{E} \bullet d\vec{s} = \iint_{tapa} \frac{V_0}{x}\,\hat{j} \bullet ds\hat{j} = \frac{V_0}{x}\Delta S$$

$$\Rightarrow \quad \frac{V_0}{x}\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \qquad \therefore \sigma = \frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

Notar que $\sigma = \sigma(x)$

Fuerza Electromotriz

$$V_1 - V_2 = \Delta V = V_0 \quad \text{[volts]}$$

$$\Delta V = V_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} x \Rightarrow \sigma(x) = \frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$



La carga en los conductores es

$$Q(x) = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

Si x varia, entonces la densidad de carga varia para satisfacer la condición de diferencia de potencial constante. Esta tarea la realiza la batería o fem.

Fuerza electromotriz

Calculemos nuevamente la fuerza producida entre las placas

$$d\vec{F} = \vec{E}dq \qquad \vec{E} = \frac{\sigma(x)}{2\varepsilon_0}\hat{j}$$

$$\vec{F} = \iint_A d\vec{F} = \iint_A \vec{E}dq = \iint_A \vec{E}(-\sigma)ds$$



$$\vec{F} = -\iint_A \frac{V_0}{x}\hat{j}\sigma(x)\,dydz = -\frac{V_0\sigma(x)}{x}A\hat{j}$$

$$\sigma(x) = \frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

$$\therefore \quad \vec{F} = -\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{x^2}\hat{j}$$

Fuerza es función de x

Fuerza electromotriz

Expresemos esto en términos de la carga

$$\vec{F} = -\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{x^2}\,\hat{j} \qquad \sigma(x) = \frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

$$\vec{F} = -\frac{A\varepsilon_0 V_0}{x} \times \frac{A\varepsilon_0 V_0}{x} \times \frac{1}{A\varepsilon_0}\,\hat{j}$$

$$\vec{F} = -A\sigma(x) \times A\sigma(x) \times \frac{1}{A\varepsilon_0}\,\hat{j}$$



$$\vec{F} = -\frac{Q^2(x)}{A\varepsilon_0}\,\hat{j}$$

Fuerza es función de x

Fuerza electromotriz

Si hay fem

$$\vec{F}(x) = -\frac{Q(x)^2}{\varepsilon_0 A}\hat{i} \quad \text{donde} \quad Q(x) = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

$$V_1 - V_2 = \Delta V = V_0 \quad \text{[volts]}$$



Si no hay fem

$$\vec{F} = -\frac{Q_0^{\,2}}{2\varepsilon_0 A}\hat{i}$$

$$V_1 - V_2 = \Delta V = Ex = \frac{Q_0}{A\varepsilon_0}x \quad \text{[volts]}$$



Fuerza electromotriz

Si hay fem

$$\vec{F}(x) = -\frac{Q(x)^2}{\varepsilon_0 A}\hat{i} \quad \text{donde} \quad Q(x) = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

Trabajo realizado por fem



Si no hay fem

$$\vec{F} = -\frac{Q_0^2}{2\varepsilon_0 A}\hat{i}$$

$$V_1 - V_2 = \Delta V = Ex = \frac{Q_0}{A\varepsilon_0}x \quad \text{[volts]}$$



Trabajo de la Fuerza electromotriz

$$\vec{F}(x) = -\frac{Q(x)^2}{\varepsilon_0 A}\hat{i} \quad \textbf{donde} \quad Q(x) = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$



Energia inicial

$$U = Q_0 V_0$$



Energia final

$$U = Q(x)V_0$$

$$\Rightarrow \Delta U = \left(Q(x) - Q_0\right)V_0$$

$$Q(x) - Q_0 = A\varepsilon_0 V_0\left(\frac{1}{x-\Delta x} - \frac{1}{x}\right)$$

$$Q_0 = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x}$$

$$Q(x) = A\frac{\varepsilon_0 V_0}{x-\Delta x}$$

Energía en términos de Campos

Habíamos visto que en distribuciones de carga en volumen

$$W = U = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \rho(\vec{r})V(\vec{r})dv$$

pero $\nabla \bullet \vec{D} = \rho(\vec{r}) \quad \Rightarrow U = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \left(\nabla \cdot \vec{D}\right)Vdv$



Energía en términos de Campos

ρ será nulo en todo punto fuera del volumen Ω, luego podemos extender el espacio de integración a un espacio mayor, por ejemplo una esfera Σ de radio R

$$U = \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \left(\nabla \cdot \vec{D}\right) V dv$$

y usando

$$\nabla \cdot f\vec{A} = \vec{A} \cdot \nabla f + f\left(\nabla \cdot \vec{A}\right)$$



$$\Rightarrow U = \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \nabla \cdot \left[V\vec{D}\right] dv - \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot \left(\nabla V\right) dv$$

Energía en términos de Campos

Aplicando el teorema de la divergencia

$$\iiint_{\Sigma} \nabla \cdot \left[V\vec{D}\right] dv = \oiint_{S(\Sigma)} V\vec{D} \bullet d\vec{s}$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} \oiint_{S(\Sigma)} V\vec{D} \cdot d\vec{s} - \frac{1}{2} \iiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot (\nabla V) dv$$



pero $V \propto \frac{1}{r}$ **y** $\vec{D} \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow V\vec{D} \propto \frac{1}{r^3}$

si R→∞ $\oiint_{S(\Sigma)} V\vec{D} \cdot d\vec{s} \to 0 \quad \Rightarrow U = -\frac{1}{2} \iiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot (\nabla V) dv$

Energía en términos de Campos

$$\Rightarrow U = -\frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \vec{D}\cdot(\nabla V)\,dv$$

Aplicando $\nabla V = -\vec{E}$

$$\therefore U = \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \vec{D}\cdot\vec{E}\,dv$$



Aquí Σ es todo el espacio

$$W_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$

es la densidad de energía electrostática

Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Esfera dieléctrica cargada con densidad ρ.

Si $\rho = \rho_0$ es constante se pide calcular la energía electrostática del sistema



Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Ejemplo

Para r < a

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{total}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \frac{\rho_0}{3} r\hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon} r\hat{r}$$



Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Ejemplo

Para r ≥ a

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{total}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \frac{\rho_o}{3}\frac{a^3}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\hat{r}$$



Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Ejemplo

Ahora aplicamos la fórmula

$$\therefore U = \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \vec{D}\cdot\vec{E}dv$$



$$U = \frac{1}{2}\iiint_{esfera} \vec{D}\cdot\vec{E}dV + \frac{1}{2}\iiint_{resto} \vec{D}\cdot\vec{E}dV$$

Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Ejemplo

$$\therefore U = \frac{1}{2}\iiint_{\Sigma} \vec{D}\cdot\vec{E}dv$$



Obtenemos

$$\Rightarrow U = \frac{2\pi\rho_0^2 a^5}{45\varepsilon} + \frac{10\pi\rho_0^2 a^5}{45\varepsilon_0}[J]$$

Ejemplo de Fuerza Eléctrica y Energía

Método Alternativo. Cálculo de la energía de una distribución esférica de carga

La energía necesaria para traer un casquete de ancho Δr desde el infinito es

$$dU = \frac{Q(r)dQ}{4\pi\varepsilon_0 r}[J]$$



Donde:

$Q(r)$ Es la carga almacenada en la esfera de radio r

dQ Carga en casquete de ancho Δr